

# Benutzer automatisch anmelden

## Beim Windows-Start den Benutzer automatisch anmelden

Wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen unter **Windows 7** automatisch anmelden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf das Windows-Logo in der unteren linken Ecke, um das Startmenü zu öffnen.
- Geben Sie nun unter „Programme/Dateien durchsuchen“ den Begriff „netplwiz“ ein und öffnen Sie das gefundene Programm. Alternativ können Sie auch auf „Ausführen...“ klicken, hier „netplwiz“ eingeben und mit Enter bestätigen.
- Ein neues Fenster „Benutzerkonten“ öffnet sich. Wählen Sie hier unter „Benutzer dieses Computers“ den Benutzer, unter dem Sie sich zukünftig automatisch anmelden möchten. Anschließend entfernen Sie den Haken bei „Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben“ und klicken unten rechts auf „Übernehmen“.
- Im nächsten Fenster „Automatische Anmeldung“ müssen Sie nun aus Sicherheitsgründen Ihr Passwort zweimal eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“. Das Fenster „Benutzerkonten“ schließen Sie ebenfalls mit „OK“.
- Nun werden Sie beim Start von Windows 7 automatisch angemeldet. Sie müssen Ihr Kennwort für Ihr Benutzerkonto nicht mehr eingeben. Wollen Sie dies wieder rückgängig machen, wiederholen Sie die ersten beiden Schritte und setzen anschließend wieder den Haken bei „Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben“.

### Chip Praxis Tipp

From:

<https://wiki.sonnabend.it/> - **Dokumentationen & WIKI**

Permanent link:

[https://wiki.sonnabend.it/faq:windows:benutzer\\_automatisch\\_anmelden](https://wiki.sonnabend.it/faq:windows:benutzer_automatisch_anmelden)

Last update: **21.09.2014 19:36**

